


Configuration d'un serveur professionnel

- type HP_Proliant monoprocasseur, 2021
- HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF (référence constructeur P21440-421)
 - Intel Xeon 4208
 - 2 x 16GB PC4-2933Y-R Smart Kit
 - 5x 2TB SAS 7.2K SFF SC 512e DS HDD
 - 2x 480GB SATA RI SFF SC SE4011 SDD
 - HPE Gen9 Smart Strg Battery Holder Kit
 - HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 260mm Kit
 - HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctlr
 - 2x 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit
 - HPE ML 110 Gen 10 RPS Enablement Kit
 - HPE Door_dock Small Delivery SVC
 - HPE iLO Adv Elec Lic 1yr Support
 - HPE CarePack ML 110 Gen10 J+1 - 5Y (version belge extension de garantie 5 ans)
- Articles, blog, tests, photos,...
 - <https://www.servethehome.com/hpe-proliant-ml110-gen10-review/>
 - <https://gestaltit.com/exclusive/rich/built-for-smbs-a-look-at-the-hpe-proliant-ml110-gen10/>
- BIOS HP ILO avec interface web (redémarrage,...)
-  Proxmox VE, machines virtuelles KVM, containers LXC
 - snapshots
- Ubuntu Server ou Debian 10
- installation via USB ou DVD
- nombre d'interfaces réseaux : n
- Mac address
- contact sysadmin ou responsable réseau en amont pour le réseau (PL@U)
- authentification de l'entreprise (Active Directory, serveur Radius - sinon système propre)
- certificat SSL via Let's encrypt
- ...

Setup

| Part number | Description | Qty |
|-------------|--|-----|
| P21440-421 | HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr | 1 |
| P00920-B21 | HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit | 1 |
| 830824-B21 | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr | 1 |
| 786710-B21 | HPE Gen9 Smart Strg Battery Holder Kit | 1 |
| P01367-B21 | HPE 96W Smart Storage Battery 260mm Cbl | 1 |
| P18432-B21 | HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD | 2 |
| 881457-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD | 5 |
| 865414-B21 | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit | 1 |
| E6U59ABE | HPE iLO Adv Elec Lic 1yr Support | 1 |
| H9CN6E | HPE 5Y FC NBD ML110 Gen10 SVC | 1 |

- [hp_proliant-2021-credentials](#) (accès restreint)

- garanties,...
 - [Worldwide limited warranty and technical support | Hewlett Packard Enterprise](#)
 - [Document - Serveurs HPE ProLiant et X86 et options | HPE Support](#)
- Centre d'assistance (Manuels et guides, pilotes et logiciels, alertes, vidéos)
 - [Détail de produit - HPE ProLiant ML110 Gen10 Server | Assistance HPE](#)
 - [HPE ProLiant ML110 Gen10 Server User Guide](#)
- mémoires :
 - https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c00317878
 - P03051-091 - P06187-001 - DIMM 16GB PC4-2933Y-R, 2Gx4 →
<https://partsurfer.hpe.com/Search.aspx?SearchText=P06187-001>
- ILO
 - [Document - HPE InfoSight for Servers Getting Started Guide - HPE Support](#)
- HPE ILO Advanced
 - <https://buy.hpe.com/us/en/software/server-management-software/server-ilo-management/ilo-licenses/hpe-ilo-advanced/p/332279>
 - vidéos ILO
 - <https://techexpert.tips/category/hp-ilo/>
- Exemple d'utilisation de ILO :
 - connexion réseau (port ILO), démarrage et utilisation d'un navigateur sur un PC connecté au réseau.
 - update du firmware (ILO)
 - désactivation des protocoles SNMP
 - création de deux raid
 - 2 SSD en raid1
 - 4 HDD en raid10 + un disque spare

Proxmox VE

-  [Proxmox VE](#), machines virtuelles KVM, containers LXC
 - snapshots
- [Proxmox 101. Step-By-Step Guide to Setup Proxmox VE... | by Akash Rajvanshi | DevOps Dudes | Medium](#)
- [Proxmox Virtual Environment. Proxmox Virtual Environment is an... | by Nabeel Shaikh | Medium](#)
- [Install Ubuntu Core 18 on Proxmox | by Viktor Petersson | Medium](#)
- vidéos :
 - <https://www.youtube.com/c/LearnLinuxtv/videos> - playlist Proxmox Full Course
 - [Proxmox VE Full Course: Class 1 - Getting Started](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 2 - Installation Process](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 3 - Web Console Overview](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 4 - Containers vs Virtual Machines](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 5 - Launching a Virtual Machine](#)
 - [Launching a Windows VM in Proxmox](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 6 - Creating Virtual Machine Templates](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 7 - Creating Containers](#)
 - [Proxmox VE Full Course: Class 8 - Creating Container Templates](#)

- [Proxmox VE Full Course: Class 9 - User Management](#)
- [Proxmox VE Full Course: Class 10 - Backups and Snapshots](#)

Installation

- En suivant [Proxmox 101. Step-By-Step Guide to Setup Proxmox VE... | by Akash Rajvanshi | DevOps Dudes | Medium](#) et la documentation
- <https://www.proxmox.com/en/downloads/category/iso-images-pve> → obtenir image iso
- <https://www.balena.io/etcher/> → installer Balena Etcher → installer l'iso sur une clé USB
- <https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pve-installation.html>
- Le serveur Proliant doit être réglé sur un boot en "Legacy BIOS mode" pour que le boot via la clé USB fonctionne !
- problème possible sur un HP Proliant :
<https://forum.proxmox.com/threads/i-cant-install-proxmox-6-3-in-hp-proliant-dl385p-g8.84517/>
 - <https://forum.proxmox.com/threads/installation-of-proxmox-6-3-on-hpe-proliant-dl160-gen1.0.87741/>
- une situation :
<https://forum.tech2tech.fr/topic/7203-comment-installer-proxmox-sur-un-serveur-hp-proliant-dl380-g7/>
- une autre :
<https://www.inpact-hardware.com/article/2638/proxmox-ve-7-0-installation-sur-serveur-et-creation-dune-machine-virtuelle>

Références ProxMox

- backup (serveur, client) : https://twitter.com/_Akanoa_/status/1468329987040288775



From:

<https://dvillers.umons.ac.be/wiki/> - **Didier Villers, UMONS - wiki**

Permanent link:

https://dvillers.umons.ac.be/wiki/floss:hp_proliant-2021?rev=1642589929

Last update: **2022/01/19 11:58**

